```
C:\WORK>COPY M:\HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\P*.ASM
M:\HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\P.ASM
M:\HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\P1.ASM
M:\HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\P2.ASM
M:\HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\P3.ASM
M:\HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\PS.ASM
M:\HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\PS1.ASM
M:\HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\PS2.ASM
     7 Datei(en) kopiert

C:\WORK>PROBExxx /D *.ASM
P        ASM       475 13.12.94 11:35 [A   ]
P1       ASM       419 11.01.95 17:28 [A   ]
P2       ASM       228 24.11.93 11:21 [A   ]
P3       ASM       228 24.11.93 11:22 [A   ]
PS       ASM       619 13.12.94 12:21 [A   ]
PS1      ASM       517 20.12.94 15:09 [A   ]
PS2      ASM       217 24.11.93 11:32 [A   ]

C:\WORK>PROBExxx /C M:\HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\PASASM.PAS

C:\WORK>PROBExxx /C PASASM.PAS PASASM1.PAS

C:\WORK>PROBExxx /C PASASM.PAS PASASM2.PAS

C:\WORK>PROBExxx /D *.PAS
PASASM   PAS       787 10.01.97 13:58 [A   ]
PASASM1  PAS       787 10.01.97 13:59 [A   ]
PASASM2  PAS       787 10.01.97 13:59 [A   ]

C:\WORK>PROBExxx /D
P        ASM       475 13.12.94 11:35 [A   ]
P1       ASM       419 11.01.95 17:28 [A   ]
P2       ASM       228 24.11.93 11:21 [A   ]
P3       ASM       228 24.11.93 11:22 [A   ]
PS       ASM       619 13.12.94 12:21 [A   ]
PS1      ASM       517 20.12.94 15:09 [A   ]
PS2      ASM       217 24.11.93 11:32 [A   ]
PASASM   PAS       787 10.01.97 13:58 [A   ]
PASASM1  PAS       787 10.01.97 13:59 [A   ]
PASASM2  PAS       787 10.01.97 13:59 [A   ]
```

(4) Informationsquellen :

- Assembler-Vorlesung
- Beispielprogramme auf RZ12/DATA:HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL
  insbesondere : MSDOS.ASM, PASASM.PAS, SWAPSM.ASM
- Interrupt-Liste auf RZ12/DATA:HANDOUT\SOFTWARE\ASS\PTL\INTX
  insbesondere : INT 21h für AH=3Ch, 3Dh, 3Eh, 3Fh, 40h, 4Eh, 4Fh

(5) Entwicklungskonfiguration :

80x86-Assembler (Microsoft MASM oder Borland TASM) und TurboPascal (Version 6.x/7.x) auf beliebigem Rechnersystem

(6) Zielkonfiguration :

Personalcomputer (PC) gemäß Intel-Architektur (≥ 8086) unter Microsoft DOS (≥ Version 5.0)